

Uwierzytelnianie SAML na przykładzie Google

Last updated by | Janusz Bossak | 29 cze 2022 at 12:20 CEST

Konfiguracja logowania SAML w AMODIT

Konfiguracja odbywa się w ustawieniach systemowych w sekcji SAML. Dodatkowo konieczna jest konfiguracja po stronie dostawcy logowania SAML.

Logowanie SAML jest włączone jeżeli te wszystkie parametry są zdefiniowane.


SAML		
SAMLSSOTargetUrl	https://accounts.google.com/o/saml2/idp?idpid=C02kdl	URL of SAML SSO site
SAMLCertificate	<pre>nKYjY7IPlxZ2exIajQ6/jjs+ISQyYVvy+HLy6SYS4bPpiyzQqep4xkmjNn /WKKWd8U2PuITVPzU/A 6nkc/zqu0+s0s9MApvTdgzkSpLrOicyK0NrndMpU4Ka2iKhS1xCz5NFxtPidaBcQ3pNwcUc K+qj xdOxbA6vIhVhhBdqCS1V5YIIVr8CC2c/zq+wRKrvEzQ0 -----END CERTIFICATE-----</pre>	SAML Certificate
SAMLButtonText	SAML	Text on SAML login button
SAMLConsumerUrl	https://astrafox.amodit.com/formsanon/saml.aspx	URL of consumer page
SAMLEntityID	Astrafox	Entity ID of the client application
SAMLMethod	GET	Which method to use in request

Parametry:

- SAMLSSOTargetUrl – adres url pod którym jest strona logowania u dostawcy logowania SAML. Ten adres można pobrać ze strony konfiguracji logowania SAML u dostawcy albo z pliku metadata z parametru md:SingleSignOnService
- SAMLCertificate – certyfikat dostawcy logowania SAML. Można go pobrać ze strony konfigurowania logowania SAML albo z pliku metadata z parametru ds:X509Certificate
- SAMLButtonText – tekst jaki wyświetli się na przycisku logowania SAML
- SAMLConsumerUrl – adres pod jaki dostawca SAML przekieruje użytkownika po udanym zalogowaniu. Ten adres należy przekazać dostawcy logowania SAML. Adres składa się z adresu witryny na której działa AMODIT i strony /formsanon/saml.aspx
- SAMLEntityID – tekst identyfikujący klienta logowania SAML. Może to być dowolny tekst albo np. adres witryny AMODIT. Ten tekst należy przekazać dostawcy logowania SAML razem z adresem SAMLConsumerUrl
- SAMLMethod – jakiej metody należy użyć przy wywołaniu strony SAMLSSOTargetUrl, domyślnie GET ale czasami dostawca wspiera tylko POST

Konfiguracja logowania SAML w Google

- Należy wejść na stronę <https://admin.google.com/ac/apps/unified> i dodać aplikację SAML



- Wpisać nazwę aplikacji i ewentualnie wgrać ikonkę, która będzie się pojawiała na stronie logowania

App details
Enter details for your custom SAML app. This information is shared with app users. [Learn more](#)

App name
AMODIT2

App icon
Attach an app icon. Maximum upload file size: 4 MB

CANCEL CONTINUE

- To configure single sign-on (SSO) for SAML apps, follow your service provider's instructions. [Learn more](#)

Option 1: Download IdP metadata

[DOWNLOAD METADATA](#)

OR

Option 2: Copy the SSO URL, entity ID, and certificate

SSO URL

Entity ID

Certificate

Google_2026-9-2-75526_SAML2_0

Expires Sep 2, 2026

—BEGIN CERTIFICATE—
MIIDdDCCAlYgAwIBAgIGAXusKE+hMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMHsxFDASBgNVBAoTC0dvb2dsZSBJ
bmMuMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbWV3MQ8wDQYDVQQDEwZHb29nbGUxGDAWBgNVBA5TD0dv
b2dsZSBGbz3lgV29yazELMAKGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCkNhbm3JuaWEwHhcNMjEwOTAz

SHA-256 fingerprint

- Wpisać url docelowy z AMODIT i nadać entity id

Service provider details

To configure single sign on, add service provider details such as ACS URL and entity ID. [Learn more](#)

ACS URL

<https://astrafox.amodit.com/formsanon/saml.aspx>

Entity ID

Astrafox

Start URL (optional)

☐ Signed response

Name ID

Defines the naming format supported by the identity provider. [Learn more](#)

Name ID format

UNSPECIFIED

Name ID

Basic Information > Primary email

BACKCANCELCONTINUE

- Zakończyć konfigurację i kliknąć User access aby włączyć dostęp

SAML

AM AMODIT2

TEST SAML LOGIN

User access

To make the managed app available to select users, choose a group or organizational unit. [Learn more](#)

[View details](#)

OFF for everyone

- Włączyć dostęp

Service status

Service status

☒ ON for everyone

☐ OFF for everyone

Changes may take up to 24 hours to propagate to all users.

1 unsaved changeCANCELSAVE